



Voorbeeld Handleiding “Reinigen en ontsmetten”

Doelgroep:

- Verantwoordelijke varkensbedrijf

Doel:

- Voorkomen van verspreiding van dierziekten door nieuw opgelegde dieren niet in aanraking te laten komen met de kiemen van de eerder uit de afdelingen verplaatste dieren.

Deze handleiding beschrijft in werkvolgorde de belangrijkste factoren voor een goede reiniging en ontsmetting van de hokken en afdelingen. Vergeet niet de muren en het gereedschap.

Benodigde materialen:

- Bezem en vloertrekker
- Hogedrukspuit
- Een lans voor inweken en een lans voor ontsmetten
- Inweek-, reinigings- en ontsmettingsmiddel en -materiaal

Uitvoering:

Droog reinigen

- Verwijder restanten mest, strooisel en voer uit de hokken en gang(en) vóór natte reiniging (bezemschoon maken).

Inweken

- Gebruik een inweek- of reinigingsmiddel om in het vuil te kunnen doordringen. Er zijn specifieke middelen voor specifieke kiemen en gewenste inweektijd.
- Gebruik warm water.
- Maak alles vetvrij.
- Gebruik voor inweken (en reinigen) een andere lans dan voor ontsmetten, anders werkt het ontsmettingsmiddel/schuimmiddel niet optimaal.
- Gebruik bij voorkeur een schuimmiddel, want dit geeft een goede controle of alle oppervlakten geraakt zijn, plus het heeft een langere inweektijd doordat het blijft ‘plakken’.
- Volg de door de fabrikant voorgeschreven dosering en gebruiksaanwijzingen.
- Breng het inweekmiddel van boven naar beneden aan in de afdeling.
- Voorkom opdrogen van het inweekmiddel.

Reinigen

- Zet de ventilatie op maximaal (voor afvoer van kiemen).
- Spuit de afdeling schoon met water en hogedrukspuit.
- Gebruik een reinigingsmiddel en, indien mogelijk, heet water van minimaal 65°C (ontvet beter). Er zijn middelen specifiek voor koudwater- of heetwaterreiniging. Gebruik dus het geschikte middel.
- Volg de door de fabrikant voorgeschreven dosering en gebruiksaanwijzingen.
- Reinig ook moeilijk bereikbare plaatsen! Achter voerbakken, in hoeken, onderkanten van hokafscheidingen en zeugenboxen, etc.

Ontsmetten:

- Voorbereiding

- Zorg dat de afdeling drupvrij is.
- Verwijder waterplassen, want deze verlagen de concentratie van het ontsmettingsmiddel.
- Versnel indien nodig de droging met hete lucht en/of een vloertrekker; hiermee voert u micro-organismen af.
- Let op: met indrogen van water blijven micro-organismen achter!
- Wacht na reinigen minimaal drie uur, omdat (mist-)deeltjes zolang in lucht blijven hangen.

- Uitvoering

- Volg de door de fabrikant voorgeschreven dosering en gebruiksaanwijzingen.
- Controleer eens de concentratie: gebruik een indicatorpapier (niet bij schuim) en/of meet de gebruikte hoeveelheid water per uur of afdeling en bereken daarmee de gebruikte dosering.

- Drogen

- Zorg dat voor opleg de afdeling goed droog is en op de juiste temperatuur. In een natte omgeving kunnen kiemen eenvoudig overleven.
- Maak eventueel gebruik van hete lucht om dit te versnellen.
- Beste droging is minimaal vier dagen leegstand.

Vóór opleg dieren

- Spoelen de voer- en watervoorziening af.
- Spoelen de waterleiding door.